


Benutzer / Login aus Datenbank Rolle entfernen (Rev. 2)



Das unimate Modul **Benutzer / Login aus Datenbank Rolle entfernen** dient zum Entfernen von "SQL Benutzern" oder "Windows Benutzern" aus entsprechenden SQL Datenbank Rollen.

hierzu sind folgende Variablen, zu setzen:

SQL - Server Name (SQL_SERVER_NAME) Die OGiTiX unimate Variable SQL - Server Name wird verwendet, um den SQL Server anzugeben mit der man sich verbinden möchte.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:

Variable: SQL_SERVER_NAME

SQL - Datenbank Name (SQL_DB_NAME) Die OGiTiX unimate Variable SQL - Datenbank Name wird verwendet, um den Datenbank Namen an ein unimate Modul zu übergeben, mit der man sich verbinden möchte.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:

Typ der Variable		Textbox
Textbox		
Name	SQL_DB_NAME	
Anzeigename	SQL - Datenbank Name	
Standardwert	master	
Leerer Wert ist erlaubt	<input type="checkbox"/>	Höhe in Zeilen <input type="text" value="1"/>
Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. Länge <input type="text" value="0"/>
Systemvariable	<input type="checkbox"/>	Trennzeichen <input type="text" value=","/>
Feldvariable	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Dies Variable gibt den Namen der Datenbank an.	

Variable: SQL_DB_NAME

SQL - Integrierte Authentifizierung nutzen (SQL_USE_SSPI) Die OGiTiX unimate Variable SQL - Integrierte Authentifizierung nutzen wird für die Verbindung zum SQL Server verwendet und gibt an, ob die Integrierte Windows Authentifizierung verwendet werden soll oder die SQL Authentifizierung.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:



HINWEIS:

Bei der integrierten Authentifizierung wird der Anmeldeaccount in der Variable Account zur Verwaltung des SQL Servers angegeben.
Bei der SQL Authentifizierung in der Variabel SQL - Admin ID (SQL Auth)

Ja = integrierte Authentifizierung nutzen (Standard)

Nein = keine integrierte Authentifizierung nutzen

Typ der Variable CheckBox

Checkbox

Name SQL_USE_SSPI

Anzeigename SQL - Integrierte Authentifizierung nutzen

Standardwert Ja

Wert wenn aktiviert Ja

Wert wenn nicht aktiviert Nein

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird für die Verbindung zum SQL Server verwendet und gibt an, ob die Integrierte Windows Authentifizierung verwendet werden soll oder die SQL Authentifizierung. Bei der integrierten Authentifizierung wird der Anmeldeaccount in der Variable unimate_SQL_ADMIN angeben. Bei der SQL Authentifizierung in der Variabel SQL_ADMIN_ID

Variable: SQL_USE_SSPI

SQL - Admin ID (SQL Auth) (SQL_ADMIN_ID) Die OGITIX unimate Variable SQL - Admin ID (SQL Auth) wird verwendet, um die Admin Kennung anzugeben, mit der sich mit dem SQL Server verbunden wird, wenn keine Integrierte Windows Authentifizierung verwendet wird. Sie wird in Verbindung mit der Variable SQL - Admin Password (SQL Auth) verwendet.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:

Typ der Variable Textbox

Textbox

Name SQL_ADMIN_ID

Anzeigename SQL - Admin ID (SQL Auth)

Standardwert sa

Leerer Wert ist erlaubt
 Höhe in Zeilen 1

Sichtbar
 Max. Länge 0

Systemvariable
 Trennzeichen ,

Feldvariable

Beschreibung
 Diese Variable wird verwendet, um die Admin Kennung anzugeben, mit der sich mit dem SQL Server verbunden wird, wenn keine Integrierte Windows Authentifizierung verwendet wird. Sie wird in Verbindung mit der Variable SQL_ADMIN_PASSWORD verwendet.

Variable: SQL_ADMIN_ID

SQL - Admin Password (SQL Auth) (SQL_ADMIN_PASSWORD) Die OGiTiX unimate Variable SQL - Admin Password (SQL Auth) wird verwendet, um das Kennwort für Admin Kennung anzugeben, mit der sich mit dem SQL Server verbunden wird, wenn keine Integrierte Windows Authentifizierung verwendet wird. Sie wird in Verbindung mit der Variable SQL - Admin ID (SQL Auth) verwendet.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:

Typ der Variable Textbox

Textbox

Name SQL_ADMIN_PASSWORD

Anzeigename SQL - Admin Password (SQL Auth)

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt Höhe in Zeilen 1

Sichtbar Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable gibt das Kennwort für die SQL_ADMIN_ID an.

SQL - Datenbank rolle (SQL_DB_ROLE_NAME) Die OGiTiX unimate Variable SQL - Datenbankrolle wird verwendet, um die Rolle in der Datenbank SQL - Datenbank Name anzugeben, die im Modul verwendet werden soll. (z.b. um einen Benutzer einer Rolle zuzuweisen)

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:



HINWEIS:

Public = Standardwert
DB_accessadmin
DB_backupoperator
DB_datareader
DB_datawriter
DB_dcladmin
DB_denydatareader
DB_denydatawriter
DB_owner
DB_securityadmin

Typ der Variable: **ComboBox**

ComboBox

Name:

Anzeigename:

Standardwert:

Leerer Wert ist erlaubt:

Sichtbar: Max. Länge:

Systemvariable: Trennzeichen:

Feldvariable:

Beschreibung:

Variable: SQL_DB_ROLE_NAME

Anwender - Anmeldename (Windows) (LDAP_Account_Username) Die unimate VariableAD - Account Anmeldename (Windows) wird von Active-Directory-Modulen verwendet, um den Anmeldennamen für den Benutzer anzugeben.

Mögliche Werte

Typ der Variable: **Textbox**

Textbox

Name:

Anzeigename:

Standardwert:

Leerer Wert ist erlaubt: Höhe in Zeilen:

Sichtbar: Max. Länge:

Systemvariable: Trennzeichen:

Feldvariable:

Beschreibung:

Variable: AD - Account Anmeldename (Windows)

Name der Windows Domäne (LDAP_DOMAIN_NAME) Die unimate VariableAD - Domänen-Name (NETBIOS) wird von Active-Directory-Modulen verwendet, um den NETBIOS Namen der Domäne anzugeben.

Typ der Variable	Combobox		
Combobox			
Name	LDAP_DOMAIN_NAME		
Anzeigename	AD - Domänen-Name (NETBIOS)		
Standardwert	Beispiel		
Leerer Wert ist erlaubt	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>		
Systemvariable	<input type="checkbox"/>	Max. Länge	0
Feldvariable	<input type="checkbox"/>	Trennzeichen	,
Beschreibung	Diese Variable wird verwendet, um die Domäne im NT 4.0 Format anzugeben.		

Variable: AD - Domänen-Name (NETBIOS)

Variablen, die durch dieses Modul gesetzt werden:

System variablen, die in diesem Modul verwendet werden:

Account zur Verwaltung des SQL Servers (unimate_SQL_ADMIN) Die OGiTiX unimate Variable Account zur Verwaltung des SQL Servers definiert den Benutzer, mit dem die MS SQL Module ausgeführt werden. Dieser Benutzer benötigt Administrationsrechte auf dem SQL Server. Das Kennwort des Accounts wird in der Variable Kennwort des Accounts zur Verwaltung des SQL Servers definiert.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:

Typ der Variable	Fester Wert
Fester Wert	
Name	unimate_SQL_ADMIN
Anzeigename	Account zur Verwaltung des SQL Servers
Standardwert	administrator
Passwort bestätigen	
Angezeigter Wert (optional)	
Ist Passwort	<input type="checkbox"/>
Leerer Wert ist erlaubt	<input type="checkbox"/>
Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Systemvariable	<input checked="" type="checkbox"/>
Feldvariable	<input type="checkbox"/>
	Trennzeichen <input type="text" value=","/> <input type="button" value="v"/>
Beschreibung	Diese Variable definiert den Benutzer, mit dem die MS SQL Module ausgeführt werden. Dieser Benutzer benötigt Administrationsrechte auf dem SQL Server. Das Kennwort des Accounts wird in der Variable unimate_SQL_ADMIN_PASSWORD definiert.

Variable: unimate_SQL_ADMIN

Kennwort des Accounts zur Verwaltung des SQL Servers (unimate_SQL_ADMIN_PASSWORD) Die OGiTiX unimate Variable Kennwort des Accounts zur Verwaltung des SQL Servers definiert das Kennwort, mit dem die MS SQL verwaltet wird. Der Accounts wird in der Variable Account zur Verwaltung des SQL Servers definiert.

Diese Variable wird von folgenden unimate Modulen verwendet:

Typ der Variable: Fester Wert

Fester Wert

Name: unimate_SQL_ADMIN_PASSWORD

Anzeigename: Kennwort des Accounts zur Verwaltung des SQL Servers

Standardwert:

Passwort bestätigen:

Angezeigter Wert (optional):

Ist Passwort:

Leerer Wert ist erlaubt:

Sichtbar:

Systemvariable:

Feldvariable: Trennzeichen: ,

Beschreibung: Diese Variable definiert das Kennwort für den Benutzer mit dem MS SQL verwaltet wird. Der Accounts wird in der Variable unimate_SQL_ACCOUNT definiert.

Variable: unimate_SQL_ADMIN_PASSWORD

Domäne der unimate Verwaltungenbenutzer (unimate_ACCOUNT_DOMAIN) Die unimate Variable unimate - Account Domäne wird von unimate Modulen verwendet, um die Domäne des Benutzers anzugeben, unter dem das jeweilige Modul ausgeführt wird. Sie wird verwendet mit unimate - AD Account (LDAP) und unimate - AD Account Passwort (Administration) und muss auf den Domänen-Namen Ihrer Domäne eingestellt werden.

Typ der Variable: Fester Wert

Fester Wert

Name: unimate_ACCOUNT_DOMAIN

Anzeigename: unimate - Account Domäne

Standardwert: beispiel

Passwort bestätigen:

Angezeigter Wert (optional):

Ist Passwort:

Leerer Wert ist erlaubt:

Sichtbar:

Systemvariable:

Feldvariable: Trennzeichen: ,

Beschreibung: Dieser Wert wird für die Verwaltung der IT Infrastruktur verwendet.
unimate Module verwenden Benutzeraccounts aus dieser Domäne, um die IT Infrastrukturkomponenten anzusteuern.

Variable: unimate - Account Domäne