

# Abwesenheitsassistent deaktivieren (Rev. 12)



Das OGITIX unimate Modul **Abwesenheitsassistent deaktivieren** ermöglicht es den Abwesenheitsassistenten des Benutzers, der in der Variablen angegeben wird, zu deaktivieren.

Hierzu sind folgende Variablen zu setzen:

✓ **AD - Account E-Mail Adresse (LDAP\_General\_EMailAddress)**

Die unimate Variable AD - Account E-Mail Adresse wird von Active-Directory-Modulen verwendet, um die E-Mail-Adresse des Benutzers im Active Directory einzutragen, sowie von Exchange und Lotus Notes, um die E-Mail Adresse zu füllen.

Variable : AD - Account E-Mail Adresse

Optional können Sie folgende Variablen angeben:

- Die folgenden Variablen werden durch dieses Modul gesetzt:

- Systemvariablen, die in diesem Modul verwendet werden

✓ **unimate - Exchange Account (Administration) (unimate\_EXCHANGE\_ADMIN\_ACCOUNT)**

Die unimate Variable unimate - Exchange Administrator Account wird von Exchange Modulen verwendet, um den Administrator anzugeben, unter dem die Exchange Module ausgeführt werden. Sie wird in Verbindung mit der Variable unimate - Exchange

Administrator Account Password verwendet. 

**Hinweis:**

Der in der Variablen angegebene Benutzer benötigt Administrationsrechte im Exchange.

Typ der Variable Fester Wert

**Fester Wert**

Name unimate\_EXCHANGE\_ADMIN\_ACCOUNT

Anzeigename Exchange Administrator Account

Standardwert Administrator

Passwort bestätigen

Angezeigter Wert (optional)

Ist Passwort

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable definiert den Benutzer, mit dem die Exchange Module ausgeführt werden. Dieser Benutzer benötigt Administrationsrechte im Exchange. Das Kennwort des Accounts wird in der Variable unimate\_EXCHANGE\_ACCOUNT\_PASSWORD definiert.

**Variable: unimate\_EXCHANGE\_ADMIN\_ACCOUNT**

▼ [unimate - Exchange - Administrator Account Password \(unimate\\_EXCHANGE\\_ADMIN\\_ACCOUNT\\_PASSWORD\)](#)

Die unimate Variable unimate- Exchange Administrator Account Password definiert das Kennwort für den Benutzer mit dem Exchange verwaltet wird. Der Account wird in der Variablen unimate - Exchange\_Administrator\_Account definiert.

Typ der Variable Fester Wert

**Fester Wert**

Name unimate\_EXCHANGE\_ADMIN\_ACCOUNT\_PASSWORD

Anzeigename Exchange Administrator Account Password

Standardwert ●●●●●●●●●●●●●●

Passwort bestätigen ●●●●●●●●●●●●●●

Angezeigter Wert (optional) \*\*\*\*\*

Ist Passwort

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable definiert das Kennwort für den Benutzer mit dem Exchange verwaltet wird. Der Accounts wird in der Variable unimate\_EXCHANGE\_ACCOUNT definiert.

Variable: unimate\_EXCHANGE\_ADMIN\_ACCOUNT\_PASSWORD

▼ unimate - Account Domäne (unimate\_ACCOUNT\_DOMAIN)

Die unimate Variable unimate - Account Domäne wird von unimate Modulen verwendet, um die Domäne des Benutzers anzugeben, unter dem das jeweilige Modul ausgeführt wird. Sie wird verwendet mit unimate - AD Account (LDAP) und unimate - AD Account Passwort (Administration) und muss auf den Domänen-Namen Ihrer Domäne eingestellt werden.

Typ der Variable Fester Wert

**Fester Wert**

Name unimate\_ACCOUNT\_DOMAIN

Anzeigename unimate - Account Domäne

Standardwert beispiel

Passwort bestätigen

Angezeigter Wert (optional)

Ist Passwort

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Dieser Wert wird für die Verwaltung der IT Infrastruktur verwendet.  
unimate Module verwenden Benutzeraccounts aus dieser Domäne, um die IT Infrastrukturkomponenten anzusteuern.

**Variable: unimate - Account Domäne**